Helix Coreサーバインストール手順（Linuxソースファイル編）

説明

Linuxソースファイルを使用したHelix Coreサーバのインストール手順は以下の通りです。

手順

１．インストーラのダウンロード
Helix_Core_for_Linuxのインストーラをダウンロードし、任意のディレクトリへ配置します。
※この手順では、/tmp配下に配置して説明します。

ダウンロードファイル名　Helix_Core_for_Linux.gz

> **ダウンロードサイト**
>
> Helix Core (Perforce) 製品ダウンロード

２．圧縮ファイルの解凍
ダウンロードファイル(Helix_Core_for_Linux.gz)を解凍します。
この手順では、/usr/local/p4d_20191 ディレクトリ配下へ解凍しています。

ディレクトリ作成コマンド例
mkdir /usr/local/p4d_20191

解凍コマンド例
tar xvzf /tmp/Helix_Core_for_Linux.gz -C /usr/local/p4d_20191

解凍後のファイル構成は以下の通りです
Versions.txt
clusternotes.txt
18nnotes.txt
p4
p4broker
p4d
p4p
relnotes.txt

３．パーミッションの変更
解凍後の"p4d"プログラムのパーミッションを設定します。ここでは、"root"に設定しています。

パーミッション設定コマンド例
chown root:root /usr/local/p4d_20191/*

４．シンボリックリンクの作成
P4D、P4コマンドを起動するためのシンボリックリンクを作成します。

シンボリックリンク作成コマンド例
ln -s /usr/local/p4d_20191/p4 /usr/local/bin/ # ln -s /usr/local/p4d_20191/p4d /usr/local/bin/

５．インストールバージョンの確認
インストールしたP4コマンドとP4Dコマンドのバージョンを確認します。

P4バージョン確認コマンド例
p4 -V

期待する結果

...
Rev. P4/LINUX26X86_64/2019.1/1865205 (2019/10/11).

P4Dバージョン確認コマンド例

```
# p4d -V
```

期待する結果

...
Rev. P4D/LINUX26X86_64/2019.1/1865205 (2019/10/11).

インストール手順は以上となります。