

Helix Coreサーバインストール手順（Linuxソースファイル編）

説明

Linuxソースファイルを使用したHelix Coreサーバのインストール手順は以下の通りです。

手順

1. インストーラのダウンロード

Helix_Core_for_Linuxのインストーラをダウンロードし、任意のディレクトリへ配置します。
※この手順では、[/tmp](#)配下に配置して説明します。

ダウンロードファイル名 Helix_Core_for_Linux.gz

ダウンロードサイト

[Helix Core \(Perforce\) 製品ダウンロード](#)

2. 圧縮ファイルの解凍

ダウンロードファイル(Helix_Core_for_Linux.gz)を解凍します。
この手順では、[/usr/local/p4d_20191](#) ディレクトリ配下へ解凍しています。

ディレクトリ作成コマンド例

```
# mkdir /usr/local/p4d_20191
```

解凍コマンド例

```
# tar xvfz /tmp/Helix_Core_for_Linux.gz -C /usr/local/p4d_20191
```

解凍後のファイル構成は以下の通りです

```
Versions.txt
clusternotes.txt
18nnotes.txt
p4
p4broker
p4d
p4p
relnotes.txt
```

3. パーミッションの変更

解凍後の"p4d"プログラムのパーミッションを設定します。ここでは、["root"](#)に設定しています。

パーミッション設定コマンド例

```
# chown root:root /usr/local/p4d_20191/*
```

4. シンボリックリンクの作成

P4D、P4コマンドを起動するためのシンボリックリンクを作成します。

シンボリックリンク作成コマンド例

```
# ln -s /usr/local/p4d_20191/p4 /usr/local/bin/
# ln -s /usr/local/p4d_20191/p4d /usr/local/bin/
```

5. インストールバージョンの確認

インストールしたP4コマンドとP4Dコマンドのバージョンを確認します。

P4バージョン確認コマンド例

```
# p4 -V
```

期待する結果
... Rev. P4/LINUX26X86_64/2019.1/1865205 (2019/10/11).

P4Dバージョン確認コマンド例
p4d -V

期待する結果
... Rev. P4D/LINUX26X86_64/2019.1/1865205 (2019/10/11).

インストール手順は以上となります。