Helix Visual Client P4V 2020.1へのアップグレード手順（Windows編）

説明

WindowsのHelix Visual Client P4Vアップグレード手順は以下の通りです。

手順

1． インストーラのダウンロード


以下のURLから、Helix Visual Client P4Vのインストーラをダウンロードします。

ダウンロードサイト

Helix Core (Perforce) 製品ダウンロード

2．インストーラの起動

ダウンロードした圧縮ファイル(Helix_Visual_Client_for_Windows.zip)を解凍します。
インストーラ(p4vinst64.exe/64bitまたはp4vinst.exe/32bit)を右クリックし、
[管理者として実行(A)]を選択します。



3．インストールの実行(ウィザード)

ウィザードに沿ってインストールを実行します。

① [次へ(N) >]をクリックして、ウィザードを開始します。



② インストール[Helix Visual Client(P4V)]を選択します。
※その他の項目は必要に応じて選択します。
インストール先を変更する場合は[変更(A)...]をクリックして変更します。
選択が完了したら[次へ(N) >]をクリックします。



③ [サーバ][ユーザ名]を確認します。
[次へ(N) >]をクリックします。



④ 準備が完了したので、[アップグレード(U)] をクリックし、インストールを開始します。




⑤ インストールが完了すると、完了画面が表示されるので、選択したアプリケーションがインストールされたことを確認し、[終了(E)]をクリックします。



4．日本語化

圧縮ファイル(Helix_Visual_Client_for_Windows.zip)に含まれる日本語化ファイル(ja_pack)を使用します。
① 日本語化ファイル(ja_pack)を"p4_japack_inst.bat"と同じディレクトリに配置します。
② "p4_japack_inst.bat" を右クリックし、[管理者として実行(A)]を選択します。



③ コマンドプロンプト画面が起動し、メッセージが表示されます。
[y]を入力し、コピーを実行します

表示されるメッセージ
日本語リソースファイルをPerforce Helixのインストールフォルダにコピーします。 - コピー元: .\ja_pack\builds*.qm - コピー先: C:\Program Files\Perforce\tranlations コピーしてもよろしいですか？ (y/n) > y


④ 日本語化ファイルが上書きされ、作業終了メッセージが表示されるので、確認し[Enter]キーを押します。

終了メッセージ
=== 日本語パッケージの適用を終了します === Perforce Helix GUIへの日本語パックの適用が正常終了しました。 === 日本語パッケージの適用を終了します === Enterキーを押して本バッチファイルを終了してください。

アップデート作業は以上です

5. バージョンの確認

P4Vを起動し、バージョンと日本語化の確認をします。
- インストールバージョン
Helix P4V/NTX64/2020.1/1966006


接続をオープン
接続の設定を入力するか、最近の接続またはお気に入りの接続を選択:
接続(C)
リモートサーバ(R)
個人サーバ(P)
次のようにリモートHelixサーバとユーザ情報を入力します。ワークスペースは、接続後に任意で作成または選択できます。
サーバ(S):
1666
ユーザ(U):
bruno
参照(O)...
新規(N)...
ワークスペース(W):
bruno_ws
参照(W)...
新規(E)...
起動時にダイアログを表示(D)
OK
Cancel
ヘルプ(H)
Version: P4V/NTX64/2020.1/1966006